

图文操作教程 · STEP BY STEP GUIDE

Easy BSC Token Studio

一款基于 BNB 智能链（BSC）的一站式代币工具箱 —— 发币、空投、加流动性、会员管理，全部在网页里点几下就能完成。

 一键发行代币

 空投管理

 流动性管理

 会员中心

导读

本教程能帮你做什么

Easy BSC Token Studio 是一个运行在浏览器里的去中心化应用 (DApp)，它把「写智能合约、部署代币、加交易对流动性」这些原本需要懂代码才能做的事情，变成了填表单、点按钮就能完成的操作。整个网站分成 **4 个主功能标签页**，外加一个贯穿全站的「钱包连接」入口。

💡 一句话理解这个工具

你可以把它想象成"代币界的建站工具"：以前发行一个自己的加密代币需要请程序员写合约、花钱审计；现在只要连上钱包、填三个信息、点一下"部署"，代币就直接在 BSC 主网上线了，增发权和冻结权还会自动放弃，避免被质疑是"资方想乱印钱"。

功能总览

TABLE OF CONTENTS

	准备工作：连接钱包	操作前必做的第一步
01	 发币 — 一键发行你自己的代币	填资料 → 部署上链
02	 空投 — 批量发放代币给用户	创建空投 / 用户领取
03	 流动性 — 让代币能在市场上交易	添加 / 移除 PancakeSwap 流动性
04	 会员中心 — 省钱与身份管理	购买会员 / 兑换码 / 手动验证
05	 使用须知与常见问题	安全提醒、费用说明

Start

准备工作：连接钱包

网站所有功能都需要先连接一个支持 BSC（BNB Smart Chain）网络的浏览器钱包，最常见的是 **MetaMask**。这是因为部署代币、支付手续费、签署交易，都需要通过你的钱包在链上完成，网站本身并不代管你的资产。

💡 核心作用

"连接钱包"相当于你在这个网站里的"登录"。它并不会把你的私钥告诉网站，只是让网站能够读取你的钱包地址、请求你签名交易；真正扣款、转账的动作，最终都要在钱包弹窗里由你本人点击确认才会生效。

- 1 浏览器安装并解锁 **MetaMask**（或其他兼容钱包插件），网络切换到 **BNB Smart Chain 主网**。
- 2 打开 Easy BSC Token Studio 网站，点击右上角的「**连接钱包**」按钮。
- 3 在弹出的钱包窗口中选择账户并点击「连接」，授权完成后按钮会显示你的钱包地址（如 `0x1234...abcd`），旁边的圆点也会变绿，代表已在线。
- 4 如果之前已经连接过，重新打开网站会自动读取授权状态，无需重复操作。

⚠️ 安全提醒

任何情况下都不要把钱包的「助记词」或「私钥」输入到任何网站，正规 DApp 只会请求「连接」和「签名」授权，从不会索要私钥。



这是首页默认打开的标签页，用来直接把一个符合 **ERC-20 / BEP-20** 标准的代币合约部署到 BSC 主网，全程不需要写一行代码。

💡 核心作用（大白话解释）

简单说，这个功能就是帮你"造钱"——但造的是链上代币，不是法币。你只要起个名字、定个符号、写清楚发行总量，系统就会按照标准模板生成一份智能合约并发布到区块链上，从此这个代币就永久存在于链上，任何人都可以在浏览器里查到它。而且部署完成后，代币的"增发权限"（无限印钱）和"冻结权限"（冻结别人账户）会被自动放弃，这样持币人就不用担心项目方后期作恶。

The screenshot shows the 'Easy BSC STUDIO' app interface. At the top, there's a '连接钱包' (Connect Wallet) button. Below it are four icons: '发币' (Mint), '空投' (Airdrop), '流动性' (Liquidity), and '会员' (Member). The '发币' icon is selected. The main section is titled '发行代币' (Issue Token) with a sub-tab '部署记录' (Deployment Record). Below this, it says '直接部署ERC-20/BEP-20合约到BSC主网' (Directly deploy ERC-20/BEP-20 contract to BSC mainnet). There's a '服务费' (Service Fee) section showing '非会员单次费用' (Non-member one-time fee) as '0.005 BNB' and '支付代币' (Pay token) as 'BNB'. The '代币配置' (Token Configuration) section has a note: '填写代币基本信息，部署后增发权和冻结权自动放弃' (Fill in basic token information, after deployment, the right to increase and freeze is automatically waived). It includes fields for '代币名称' (Token Name) with the value 'My Awesome Token', '代币符号' (Token Symbol) with 'MAT', and '发行总量' (Total Issuance) with '1000000'. The '安全保障' (Security Assurance) section shows '增发权' (Right to increase) and '冻结权' (Right to freeze) both as '自动放弃' (Automatically waived), '小数位' (Decimal places) as '18', and '合约标准' (Contract standard) as 'ERC-20/BEP-20'. At the bottom is a large green '立即部署' (Deploy Immediately) button. A footer note says 'Gas 费由您的钱包直接支付 · 服务费用 BNB 结算' (Gas fee is paid directly by your wallet · Service fee is settled in BNB).

发币页面 · 填写代币基本信息

需要填写的信息

字段	说明
代币名称	代币的完整名字，例如 "My Awesome Token"
代币符号	类似股票代码的简称，例如 "MAT"，会显示在钱包和交易所里
发行总量	代币一次性发行的总数量，部署后不可再增发

页面顶部会显示当前的「服务费」，即部署一次需要支付的手续费（会员可免除）；下方「安全保障」卡片会展示增发权、冻结权已自动放弃等信息。

操作步骤

- 1 确认已连接钱包，并留意页面顶部提示的「非会员单次费用」。
- 2 在「代币配置」卡片中依次填写 **代币名称**、**代币符号**、**发行总量**。
- 3 核对信息无误后，点击底部的「**立即部署**」按钮。

- 4 在钱包弹窗中确认交易（需支付少量 **Gas 费** 和服务费，会员免服务费），等待链上确认。
- 5 部署成功后，可在「最近部署」卡片查看合约地址，点击「复制地址」保存，或直接「填入流动性 / 填入空投」进入下一步操作。



空投（Airdrop）功能分为两个子页面：项目方用来 **创建空投**，普通用户用来 **领取空投**。

💡 核心作用（大白话解释）

空投就是"批量发红包"——项目方想推广自己的代币，与其一个个转账，不如设置一个统一的领取池：任何人只要满足条件（比如持有某个代币达到一定数量），就能自己来页面点一下领取。这样既省事，又能筛选出真正对项目感兴趣、愿意持币的用户。



创建空投 · 可选设置持币门槛

创建空投 · 操作步骤

- 1 切换到「创建空投」子标签。
- 2 填写 **空投代币地址**（要发放的代币合约地址）。
- 3 设置 **空投总量**（总共放出多少代币）和 **每人领取量**（每次能领多少）。
- 4 如需设置门槛，打开「**设置持币条件**」开关，填写要求持有的代币地址和最低数量——只有满足条件的钱包才能领取。
- 5 点击「立即创建」，在钱包中先完成 **approve 授权**（允许合约转移你的代币），再确认创建交易。

领取空投 · 操作步骤

- 1 切换到「领取空投」子标签。
- 2 在输入框粘贴项目方给出的 代币地址，点击「查询」。
- 3 系统会显示该空投的剩余数量、领取条件等信息。
- 4 满足条件即可点击领取，并在钱包中确认交易完成。



领取空投 · 输入代币地址查询



这里对接的是 **PancakeSwap V2** 去中心化交易所，用来添加或移除代币的交易对流动性。

💡 核心作用（大白话解释）

刚发行的代币就像一件“还没上架的商品”——没有人能直接在交易所买卖它，因为压根没有报价。「添加流动性」相当于你自己出资建了一个小型兑换柜台：把你的代币和另一种资产（比如 BNB）按比例存进资金池，别人就能在这个池子里按当时的比例互相兑换，代币也就有了“市场价格”。反过来，「移除流动性」就是把你存进去的这部分资金按当前比例取回来。



添加流动性 · 自动按池价匹配数量

添加流动性 · 操作步骤

- 1 切换到「添加流动性」子标签。
- 2 分别填写 **代币 A**（如 BNB / USDT）和 **代币 B**（你自己的代币）地址，也可以用快捷按钮直接填入常用代币。
- 3 如果 PancakeSwap 上已存在该交易对，输入任意一侧数量，另一侧会 **自动按当前池价匹配**；如果是全新交易对，需要自己设定初始比例。
- 4 点击「立即添加」，先完成两种代币的 approve 授权，再确认添加交易。

移除流动性 · 操作步骤

- 1 切换到「移除流动性」子标签，输入代币 A / B 地址，系统会自动识别对应交易对并读取你的 LP 代币余额。
- 2 输入要移除的 LP 数量，或直接点击 25% / 50% / 75% / 100% 快捷按钮。
- 3 按需调整「滑点容忍」（价格波动的容错范围，默认 0.5%）。
- 4 点击「立即移除」，完成 LP 代币的 approve 授权后确认交易，两种代币会按当前池价退回钱包。



移除流动性 · 支持按比例快捷选择

⚠️ 小贴士

滑点设置过低，行情波动时交易容易失败；设置过高，则可能因价格滑动被"吃掉"更多差价，建议根据市场波动情况适当调整。



发币、空投、加/移流动性等操作，非会员每次都要支付一笔服务费；开通会员后可以在有效期内 **免服务费无限次使用**。会员中心还负责身份识别、兑换码激活等功能。

核心作用（大白话解释）

可以把它理解成"包月/包年会员卡"：偶尔用一两次就按次付费即可；如果你要频繁发币、多次调整流动性，开通月度或年度会员会更划算，而且换了设备或清空浏览器缓存后，也能通过「手动验证会员」用当初购买时的交易哈希找回身份，不用担心权益丢失。



会员中心 • 选择套餐后显示支付金额

购买会员 • 操作步骤

- 1 进入「会员中心」，在「当前状态」卡片中查看自己现在的会员等级和到期时间。
- 2 在「选择套餐」中点选 **单次 / 月度 / 年度** 三种套餐之一（年度性价比最高，标有"推荐"角标）。
- 3 确认下方显示的套餐名称与应付金额（BNB 支付）。
- 4 点击「**选择套餐后购买**」，在钱包中确认转账，成功后状态会自动更新为对应会员等级。

兑换码 / 手动验证 · 操作步骤

如果你拿到了一个兑换码（比如活动赠送），可以免付 BNB 直接激活会员：

- 1
- 在「兑换码激活」卡片输入兑换码，点击「兑换」，系统会自动识别是月度还是年度并激活。

如果换了设备后系统识别不到你的会员身份，可以用当初付款那笔交易找回：

- 1
- 点击「手动验证会员」展开验证卡片。
- 2
- 粘贴当时购买会员的 **交易哈希 (Tx Hash)**，点击「手动验证会员」，系统会核对发送地址、金额、时间等信息完成恢复。



兑换码激活 与 手动验证会员



费用说明

使用本站功能通常会产生两类费用：一是 **Gas 费**，即区块链网络本身收取的手续费，由你的钱包直接支付给矿工/验证者，与本站无关；二是 **服务费**，即本站对发币、空投、流动性操作收取的费用，非会员按次收取，会员在有效期内免除。

常见问题

问题	解答
连接钱包没反应？	确认已安装 MetaMask 等钱包插件且已解锁，并检查网络是否切换到 BNB Smart Chain。
交易一直显示"确认中"？	BSC 网络偶尔会拥堵，可耐心等待，或在钱包中适当提高 Gas 费加速确认。
换了设备后会员没了？	使用「会员中心 → 手动验证会员」，输入当初购买会员的交易哈希即可找回。
添加流动性时另一侧数量为什么会自动变化？	系统识别到该交易对已存在时，会按当前资金池比例自动匹配另一侧数量，属正常现象。

⚠ 风险提示

发行代币、添加流动性等操作会将资产永久记录在区块链上，且大多数操作 **无法撤销**，请务必仔细核对代币名称、数量、地址等信息后再确认交易。加密资产价格波动较大，创建或投资代币均存在市场风险，请理性评估自身风险承受能力，必要时可咨询专业人士，本教程不构成任何投资建议。

本教程基于 Easy — BSC Token Studio 页面实际界面制作，如后续版本界面有调整，请以实际页面为准。